

Paikkatietoikkunan avulla julkaistu esimerkki VTJ-PRT-analyysin paikkatietoaineistosta
OHJEET KÄYTTÖÖN, TULKINTAAN JA VISUALISOINNIN TUOTTAMISEEN

Karttatasot-valikosta tasoja voi avata ja sulkea. Kohteiden ominaisuustiedot voi avata klikkaamalla niitä hiiren vasemmalla painikkeella.

Julkaisussa ovat mukana kaikki analyysitoimituksen yhteydessä toimitettavat paikkatietotiedostot.

TAPAUSSKOODIT JA NIIDEN SELITTEET

KOODI	KOODIN TARKENNE	KOODIN SELITE
T1	T1-tapaukset	MTK-rakennus, jonka sisällä on RHR-piste ja jonka ominaisuustiedot vastaavat
T2	T2-tapaukset	MTK-rakennus, jonka sisällä on RHR-piste ja jonka ominaisuustiedoissa on ristiriita/-toja
T3	T3-tapaukset	MTK-rakennus, jonka ulkopuolella on RHR-piste ja jonka ominaisuustiedot vastaavat
T4	T4-tapaukset	MTK-rakennus, jonka ulkopuolella on RHR-piste ja jonka ominaisuustiedoissa on ristiriita/-toja
T5	T5-tapaukset	MTK-rakennus, johon ei ole linkitetty RHR-pistettä
T6	T6-tapaukset	RHR-piste, jota ei ole linkitetty MTK-rakennukseen
Referenssipisteet_T1_T2_T3_T4	T1-T4-tapausluokkien VTJ-pisteitä vastaavat MTJ:n referenssipisteet	
PRTpiste-Referenssipiste-viivat_T1_T2_T3_T4	T1-T4-tapausluokkiin liittyvät viivat referenssipisteeseen. Mukana myös laskettu viivanpituus "etäisyys" kentässä.	

MTK-rakennuksen ja RHR-pisteen ominaisuuksien ristiriita voi olla: Käyttötarkoituksessa, pinta-alassa tai kerrosluvussa.

Esimerkin mukaisen julkaisun voi kuka tahansa luoda oman kuntansa aineistosta hyödyntämällä Paikkatietoikkunan toiminnallisuutta <https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/>. Karttajulkaisu on mahdollista vain tunnuksella luoneelle ja kirjautuneelle käyttäjälle.

Ohjeet Paikkatietoikkunan käyttöön löytyvät käyttöliittymän vasemmasta reunasta "KÄYTTÖOHJE" kohdasta. Mahdollisia julkaistavia paikkatietoformaatteja ovat: Shapefile, GPX, MapInfo ja Google Map.